

Instalacja dodatkowych stanowisk programu "Krzywa c/s" w systemie klient/serwer

Instrukcja opisuje instalację dodatkowych stanowisk programu i związaną z tym konfigurację programu i połączeń sieciowych.

1. Instalacja bazy na serwerze

Program podczas instalacji skopiuje plik bazy danych **krzywa.baza** do domyślnego folderu C:\ProgramData\PROEKO RS\Krzywa

Plik ten może być też umieszczony na serwerze zakładowym, na którym został zainstalowany FireBird.

Na serwerze należy zainstalować Firebird 2.1 lub nowszy – pliki instalacyjne są na płycie.

Uwaga: na wszystkich stanowiskach powinna być ta sama wersja Firebird, jeśli na serwerze jest 32-bitowy, to na innych stanowiskach też.

Serwerem może być jedno ze stanowisk, na którym został zainstalowany program.

2. Instalacja stanowiska klienckiego

Należy wykonać następujące operacje:

1. Uruchomić instalację programu.
2. Zmienić ścieżkę do bazy danych
3. Uruchomić aplikację

Po przejściu do etapu instalacji serwera Firebird 2.1 można ustawić opcję:
„Minimalna instalacja klienta – bez serwera i narzędzi programistycznych”

Na komputerze serwerze i na kliencie musi być zainstalowana sieć oraz protokół TCP/IP.

Uwaga: InterBase i Firebird komunikują się przez **port 3050 TCP** - w przypadku włączonej zapory w Windows XP należy udostępnić ten port .

Lokalizacja pliku bazy danych powinna być zapisana w formacie:

adres_IP:katalog_na_serwerze

np.:

192.168.0.1:C:\ProgramData\PROEKO RS\Krzywa\krzywa.baza

lub

SERWER1:C:\ProgramData\PROEKO RS\Krzywa\krzywa.baza

gdy SERWER1 jest nazwą komputera rozpoznawaną przez system.

Lokalizacja jest zapisywana w pliku krzywa_cs.ini w katalogu programu, w sekcji DATABASE, klucz: FILENAME

Np.:

[DATABASE]

FILENAME=192.168.0.1:C:\Krzywa\baza\krzywa.baza

Lokalizację bazy danych można też zmienić w programie w menu „Opcje/Lokalizacja bazy danych”.

Innym sposobem zmiany lokalizacji bazy danych jest uruchomienie programu z parametrem /B – wtedy uruchamia się wyłącznie okno do zmiany ścieżki do bazy.